


ULINE S-6391 3/4" x 6" PLASTIC LABEL HOLDERS

1-800-295-5510
uline.com



GENERAL PRINTING INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Minor adjustments may be necessary depending on the printer and software used.

PAGE SETUP USING WORD PROCESSING SOFTWARE

1. Set page size to custom: 6" x 7.25".
2. Set paper orientation to portrait.
3. Set margins:

Top	0"
Bottom	0"
Left	0.25"
Right	0.25"

4. Set paper source to manual feed tray.
5. Set line spacing to exactly 103 pt.


6. Set tabs (use center tabs):

	COL. 1	COL. 2	COL. 3	COL. 4	COL. 5	COL. 6
1" LABELS	0.25"	1.25"	2.25"	3.25"	4.25"	5.25"
2" LABELS	0.75"	2.75"	4.75"	—	—	—
3" LABELS	1.25"	4.25"	—	—	—	—
6" LABELS	Center Align Type					

7. Select type size. Type titles, tabbing from column to column.

PRINT

Place labels in the manual feed tray and select print.


 **NOTE:** A message may appear that says "Margins are outside the printable area of the page. Do you wish to continue?" Choose continue.

ULINE S-6391

**PORTAETIQUETAS DE
PLÁSTICO 3/4" X 6"**

01-800-295-5510

uline.mx



INSTRUCCIONES GENERALES DE IMPRESIÓN



NOTA: Ajustes menores podrían ser necesarios dependiendo de la impresora y el programa utilizado.

AJUSTE DE LA HOJA UTILIZANDO WORD

1. Establezca el tamaño de la hoja a personalizar: 15.2 cm x 18.4 cm (6" x 7.25").
2. Fije la posición de la hoja en posición vertical.
3. Establezca los márgenes:

Superior	0 cm (0")
Inferior	0 cm (0")
Izquierdo	0.63 cm (0.25")
Derecho	0.63 cm (0.25")

4. Establezca la fuente de papel a charola de alimentación manual.
5. Establezca el espacio entre líneas a exactamente 103 pto.

6. Establezca los tabuladores (use los tabuladores del centro):

	COL. 1	COL. 2	COL. 3	COL. 4	COL. 5	COL. 6
ETIQUETAS 2.5 CM (1")	0.64 cm (0.25")	3.18 cm (1.25")	5.71 cm (2.25")	8.26 cm (3.25")	10.80 cm (4.25")	13.34 cm (5.25")
ETIQUETAS 5 CM (2")	1.90 cm (0.75")	7 cm (2.75")	12 cm (4.75")	—	—	—
ETIQUETAS 7.6 CM (3")	3.18 cm (1.25")	10.80 cm (4.25")	—	—	—	—
ETIQUETAS 15.2 CM (6")	Tipo de Alineación Central					

7. Seleccione el tamaño de letra. Escriba los títulos, moviendo el tabulador de columna a columna.

IMPRIMA

Coloque las etiquetas en la charola de alimentación manual y seleccione imprimir.




NOTA: Puede aparecer un mensaje que diga "Los márgenes están fuera del área de impresión de la página. ¿Desea continuar?" Elija continuar.

ULINE S-6391

**PORTE-CARTES EN
PLASTIQUE – 3/4 X 6 PO**

1-800-295-5510

uline.ca



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'IMPRESSON



REMARQUE : De légères modifications peuvent s'avérer nécessaires selon l'imprimante et le logiciel utilisés.

MISE EN PAGE DANS UN LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE

1. Régler la taille de page à format personnalisé : 15,2 cm x 18,4 cm (6 x 7,25 po).
2. Régler l'orientation du papier en mode portrait.
3. Définir les marges :

Haut	0 cm (0 po)
Bas	0 cm (0 po)
Gauche	0,63 cm (0,25 po)
Droite	0,63 cm (0,25 po)

4. Sélectionner le plateau d'alimentation manuelle comme source de papier.
5. Régler l'interlignage à précisément 103 pt.

6. Définir les onglets (utiliser les onglets centraux) :

	COL. 1	COL. 2	COL. 3	COL. 4	COL. 5	COL. 6
ÉTIQUETTES DE 2,5 CM (1 PO)	0,64 cm (0,25 po)	3,18 cm (1,25 po)	5,71 cm (2,25 po)	8,26 cm (3,25 po)	10,80 cm (4,25 po)	13,34 cm (5,25 po)
ÉTIQUETTES DE 5 CM (2 PO)	1,90 cm (0,75 po)	7 cm (2,75 po)	12 cm (4,75 po)	—	—	—
ÉTIQUETTES DE 7,6 CM (3 PO)	3,18 cm (1,25")	10,80 cm (4,25")	—	—	—	—
ÉTIQUETTES DE 15,2 CM (6 PO)	Alignement du texte au milieu					

7. Sélectionner la taille de police. Saisir les titres en basculant d'une colonne à l'autre.

IMPRIMER

Placer les étiquettes dans le plateau d'alimentation manuelle et sélectionner l'option *imprimer*.



REMARQUE : Le message suivant pourrait apparaître dans une fenêtre contextuelle : « Les marges sont définies à l'extérieur de la zone imprimable de la page. Voulez-vous continuer? ». Sélectionner *continuer*.